

外航换开

自动换开 (Auto-Reissue) 是中航信推出的国际自动退改签产品。自动换开整合预订、客票信息查询、运价计算、出票、结算处理流程。代理人在预订好换开的行程信息后，只需输入简单的自动换开指令，系统后台自动进行运价计算，完成换开和出票流程。

VOID EXCHANGE功能支持将换开客票后作废，恢复原票的使用。即通过VOID EXCHANGE指令，换开后的客票状态变更为VOID，同时原票状态恢复为OPEN FOR USE供代理人二次使用。

VOID EXCHANGE功能帮助代理人避免了换开失误带来的损失，代理人只需简单的VT指令即可恢复原票的状态，继续使用原客票或进行二次换开，无需二次支付换开手续费。

对于未开通VOID EXCHANGE功能的航空公司，为避免给代理带来损失和不必要的麻烦，不允许作废换开后的客票，并给出提示信息。

下表是对目前外航换开及VOID EXCHANGE功能统计列表：（收取换开手续费的税项仅供参考，具体以航空公司发布为准）

航空公司	自动换开	手工换开	VOID EXCHANGE	收取换开手续费的税项
4M		√		OD
7C		√		OD
8M		√		
8U		√		
9W	√	√		CP
AA	√	√		CP
AC	√	√		CP
AE	√	√		XP
AF	√	√	√	CP
AH		√		
AI		√		OD
AM	√	√		CP
AT	√	√		CP
AY	√	√	√	使用 EMD (D-993) 收取变更费
AZ		√	√	CP
B7	√	√	√	XP
BA		√	√	无（通过 Q 值收取）

BD		√		
BI	√	√		OD
BR	√	√	√	XP
BX		√	√	
CI	√	√	√	XP
CX		√	√	OD
DL	√	√	√	OC
EK	√	√		OD
ET	√	√		XP (自动换开税项) OA (手工换开税项)
EY		√		XP
FE		√		
FJ		√		
GA		√		XP
GF		√		
HA		√		
HR		√		
HY		√		
HZ		√		
IY		√		
J2		√		
JJ		√		OD
JL		√		OA
JS		√		
JU		√	√	
KA		√	√	OD

KC		√		XP 或者 CP 税项
KE		√	√	OD
KF		√		
KL	√	√	√	CP
KQ	√	√	√	OA
LA		√		OD
LH	√	√	√	DU
LO	√	√		DU
LX	√	√		DU
LY	√	√	√	XP (自动换开税项) OA (手工换开税项)
MD		√		
MH	√	√		OC
MI	√	√		CP
MK		√		

MR		√		
MS		√		CP
NH	√	√		OB
NZ		√		中国大陆始发改期费显示在 SV 税种， SOTO 票，改期费显示在 YR 税种
OM		√		
OS		√		DU
OZ		√	√	XP
PG	√	√	√	OB

PK	√	√		CB
PR		√		OD
PS	√	√		CP
PX		√		XP
QF		√	√	使用 EMD 收取手续费
QR	√	√	√	XP
S7		√		
SA		√	√	DU
SK	√	√	√	DU
SQ	√	√	√	CP
SU	√	√	√	CP
SV	√	√	√	使用 EMD (D-PNF) 收取变更费
TG		√	√	OA
TK		√	√	CP
TR		√		OC
U6	√	√		CP
UA	√	√	√	CP
UL	√			XP
VN		√	√	XP
VS	√	√		XP
XL		√		OD



注：

1、UL航司客票如需二次换开，请联系航空公司。

2、对于AF/AY/B7/BA/BR/CI/CX/KA/KE/KL/KQ/LH/OZ/QF/QR/SA/SK/SQ/TG航空的 void exchange功能如果原票在航空公司系统中变更为LIFT PROCESS 即最终状态 (FLOWN/REFUNDED 等) ，则无法作废新的客票，外航报错 ERC368，系统提示：没

有权限 。